

Přesun programu AIS na nové PC

VARIANTA I

---- na starém PC

A1/ zapněte počítač, resp. po práci s programem AIS jej restartujte

A2/ zkopírujte celou složku Ais_Win (obvykle C:\Ais_Win) na flash disk

A3/ nastartujte AIS a přes Soubor-->Aktualizace-->Kompletní verze programu

odložte na flash disk poslední verzi instalačního programu

----- na novém PC

B1/ zkopírujte celou složku Ais_Win z flash disku do nového PC na stejné místo jak byla ve starém počítači (typicky jde o přesun z C:\Ais_Win na starém do C:\Ais_Win na novém)

B2/ z flash disku spusťte instalační program (viz A3) a instalujte AIS na stejné místo jako ve starém PC (zde C:\Ais_Win).

VARIANTA II

---- na starém PC

A1/ zapněte počítač, resp. po práci s programem AIS jej restartujte

A2/ Nastartujte AIS a přes Soubor-->Aktualizace-->Kompletní verze programu

odložte na flash disk poslední verzi instalačního programu

A3/ proveďte STAROU zálohu dat na flash disk

----- na novém PC

B1/ nainstalujte program AIS (instalační program dle A2)

B2/ z ikony spusťte AIS

B3/ nabídne se Vám vyplnění údajů nebo obnova dat

B4/ vyberte obnovu dat a potvrďte

B5/ na flash disku naleznete zálohu dat a obnovte ji

POZNÁMKY:

1. Popis výše se vztahuje na monoverzi programu AIS, případně server síťové verze, postavený na Windows.
2. Nastavení serveru síťové verze a připojení klientů k němu je popsáno v následujícím popisu.

Instalace AISu na klientské PC v síťové verzi AISu

1/ Přístup klientů na nový server zajistíte výjimkami ve firewallu nového serveru:

a/ port 3050 tcp

b/ aplikace AIS.exe dle instalace

c/ aplikace fbserver.exe, typicky ve složce \Program Files \firebird\bin, resp. \Program Files (x86)\firebird\bin

2/ Klienty k novému serveru připojíte spuštěním aplikace (na klientovi)

[\\NOVY_SERVER_NAME\AIS\Install.exe](#), kde NOVY_SERVER_NAME je jméno nového serveru.

Vytvoří se ikona se spojením na nový server.